ESCAPE-Deltawing Import/Export in das FEH-NRW-Bewertungsprogramm VO21

Stand der Dokumentation: 01.04.2022

Wichtig!! Die Datenübergabe funktioniert nur mit der KH-Version. Die eingeschränkte Version für die Prüfungsausschüsse kann die Daten des Bewertungsprogrammes nicht übernehmen.

Gesellenprüfung Teil 1


Deltawing – Prüfung (Fächer Lasche 1) anlegen

Die angelegten Fächer müssen den Anforderungen der jeweiligen FEH-NRW Gesellenprüfung entsprechen und mit der Gruppendefinition im Fachbereich des FEH-NRW-Bewertungsprogrammes übereinstimmen.

Die Entscheidung der Gewichtung trägt der Prüfungsaufgabenausschuss.


z.B. Teil 1 im Sommer 2022: 5 Anforderungen (frei zu gewichten)

1	0	0	0	0	Fertigkeitsprüfung	1,0		
1	1	0	0	0	Arbeitsaufgabe	1,0		
1	1	1	0	0	Planung (und Arbeitsplan)	0,2	20%	
1	1	2	0	0	Montage und Arbeitsschutzvorschriften	0,4	40%	
1	1	3	0	0	Elektrische Schutzmaßnahmen (oder Sicherheit)	0,2	20%	
1	1	4	0	0	Funktionsprüfung, Fehlersuche (oder Fehlersuche)	0,1	10%	
1	1	5	0	0	Inbetriebnahme, Dokumentation, Übergabe	0,1	10%	
2	0	0	0	0	Kenntnisprüfung	1,0		?




Als Standard stehen die Wichtungsfaktoren auf 1,0. In NRW werden die Anforderungen nicht gleich gewichtet! Hier entstehen die meisten Fehler. Stellen Sie die Faktoren auf die in der Prüfung vorgegebenen Werte (siehe Tabelle)!

Nach Anlegen der Fächer unbedingt die Taste "Berechnen" im Menü betätigen. Nur dann erscheinen die max.Punkte der Ebenen (unterste Zeile). Siehe Bild der Niederschrift auf Seite 2.



Danach die Formulare (Lasche 2) anlegen. "alle hinzufügen". Die Formularzeilen zur Layouteinrichtung für die Niederschriften und Zeugnisse ggf. verschieben.



Lasche Einstellungen 2 Formular für Niederschrift (Teil1,NIEDZP08)

Lasche Einstellungen 3 Gesamtergebnis auf 30 / 70 setzen. Ergebnis für Prüfungsteil1 Teil A auf 100% setzen.

Teilnehmer(Prüflinge) erfassen

Deltawing Export - Export-Datenbanken generieren.

1. Module/Teilnehmer <u>– Verwalten der Prüfungsteilnehmer</u>

Prüflingen eine Ifd. Nummer zuteilen (Lasche1 Teilnehmer) Prüflinge der Prüfung zuführen (Lasche3 manuelle Ermittlung) Prüflinge zulassen (Lasche4 Erfassungen)

2. Module/Erfassen der Punkte(Niederschrift) Niederschrift <u>– aller Prüflinge anlegen/löschen</u> - <u>aktuelle Prüfungen berechnen</u>

Prüflinge anwählen, alles muss 0 Werte haben

3. Import-Export <u>– Export aller Prüfungsdaten(KH)</u> – <u>Exportieren im Netzwerk</u>

Pfad für Export einstellen z.B. C:\Programme\Win_GP\Escape\G1_38

Das Export-Tool in **Deltawing** erzeugt normalerweise 22 Dateien.

Folgende 12 Dateien sind zwingende Voraussetzung für das Einleseverfahren in das Bewertungsprogramm.

PHADRESS.DBF, PHBETRIE.DBF, PHLLROLL.DBF, PHPRBETE.DBF, PHPRNIED.DBF, PHPRTEIL.DBF

PHADRESS.FPT, PHBETRIE.FPT, PHLLROLL.FPT, PHPRBETE.FPT, PHPRNIED.FPT, PHPRTEIL.FPT

Deltawing schließen

GP-Bewertungsprogramm aufrufen – Daten für Teil 1 über die ESCAPE-Import-Schnittstelle zum jeweiligen Prüfungszeitraum importieren (Protokoll beachten) – Prüferpunkte erfassen - Daten für Teil 1 über die ESCAPE-Export-Schnittstelle zum jeweiligen Prüfungszeitraum exportieren (Protokoll beachten) – jeweils 6 PZ* Datenbanken werden erzeugt. (Siehe Hilfe der Schnittstellen im Bewertungsprogramm)

Achtung! Der Import von Prüflingen des Prüfungsteils 2 in das GP-Programm darf nicht vor dem Export der erfassten Daten des Prüfungsteils 1 erfolgen.

Sollten Sie bereits den Prüfungsteil 2 eingelesen haben, so importieren Sie den Prüfungsteil 1 erneut. Es werden bei gleichen Ausbildungsvertragsnummern nur die prüfungsrelevanten Daten überschrieben.

In ESCAPE muss der Export und Import des Prüfungsteils 1 mit nachfolgender Berechnung ebenfalls abgeschlossen sein bevor die Prüflingsdaten des Prüfungsteils 2 exportiert werden.

Wird diese Reihenfolge nicht eingehalten, so fehlt das Ergebnis der Teil1-Prüfung in der Niederschrift von Teil 2.

Deltawing Import (richtige Prüfung anwählen)

Import-Export - Import der Noten(KH)



vorher Pfad für Import einstellen z.B. C:\Programme\Win_GP\Escape\G1_38

Folgende 6 Dateien sind zwingende Voraussetzung für das Einleseverfahren in Deltawing.


PZPRBETE.DBF, PZPRNIED.DBF, PZPRTEIL.DBF

PZPRBETE.FPT, PZPRNIED.FPT, PZPRTEIL.FPT

Module/ Erfassen der Punkte (Niederschrift)

Prüfling auswählen (Prüflingswerte müssen sichtbar sein)

- a) Niederschrift aktuelle Prüfung berechnen
- b) rechte Maustaste im Listfeld Neuberechnen / Niederschrift:Seitenansicht



Beispiel aus Teil 1. Nach dem Import und der Neuberechnung müssen die Prüferpunkte hier sichtbar sein. Wenn alles richtig eingestellt wurde, sieht die Niederschrift dann etwa so aus.

Auszubildende/-r	Ausbildungsbetrieb
Toni Tüttel	Firma
Waldweg 3	\ng"Ostsee Kälte"
44143 Dortmund	Kältetechnik GmbH
Lehrzeit von 08.08.2003 bis 08.03.2007	Lothar Remus
geb. am 01.03.1988	Gundel-Gaukeley-Platz 127

					/ \		\sim					
Fertigkeiten und Kenntnisse	Einzel	bewertu	ıngen		7 1	Р	unkte \		Faktor	gewichtete	max.	Note
reitigkatar und Namithisse	Prüfer 1	Prüfer 2	Prüfer 3	Summe	Faktor	erreicht	/max.	\%	tt. AO	Prozente	Prozent	Note
Planung	61,1	62,0	60,8	183,9	0,20	36,78	60,00	61,30				4
Montage	55,0	55,0	55,0	165,0	0,40	66,00	120,00	55,00				4
Sicherheit	45,0	45,0	45,0	135,0	0,20	27,00	60,00	45,00				5
Fehlersuche	60,0	60,0	60,0	180,0	0,10	18,00	30,00	60,00				4
Übergabe	65,4	67,8	64,6	197,8	0,10	19,78	30,00	65,93				4
Arbeitsaufgabe					\ /	167,56	\$00,00	55,85	1,00	55,85	100	4
Ergebnis Teil 1 der Ges	ellenpn	üfung			<u> </u>	•	∇			55,85	100	4

Das Gesamtergebnis der Gesellenprüfung wird aus dem Ergebnis von Teil 1 (40 %) und Teil 2 (60 %) der Gesellenprüfung gebildet.

Anrechnung als Teil 1 der Gesellenprüfung: 55,85 x 40 % = 22,34 Punkte

Achten Sie auf die Faktoren und die maximal erreichbaren Punkte gemäß der aktuellen Prüfung!

Hinweis: Wenn Sie vor dem Import der Daten aus dem FEH-NRW-Bewertungsprogramm hier andere Werte hatten, so kontrollieren Sie die Wichtungsfaktoren und erzeugen Sie die 22 PH* Dateien erneut. Generieren Sie mit dem FEH-NRW-Bewertungsprogramm die PZ*-Dateien ebenfalls noch einmal. Importieren Sie diese erneut.


Zusammenhang: In der ESCAPE-Export-Datei PHPRNIED.DBF werden die Faktoren und die max.Gewichtungen beim Neuberechnen der Niederschriften angelegt.


Die Export-Schnittstelle im FEH-NRW-Bewertungsprogramm kopiert diese Datei unter dem Namen PZPRNIED.DBF und trägt dort die Prüferpunkte ein. Danach werden diese über den ESCAPE-Import (KH) wieder eingelesen.

Jetzt müssen die Niederschriften erneut berechnet werden.


Gesellenprüfung Teil 2

Im Teil 2 sind die Gewichtungen der 4 Anforderungen durch die Verordnung 2021 gegeben.





Nach Anlegen der Fächer unbedingt die Taste "Berechnen" im Menü betätigen. Nur dann erscheinen die max.Punkte der Ebenen (unterste Zeile).



y Prüfungsfächer	Lasche Einstellungen 2 Formular für
Fächer Formulare Einstellungen 1 Einstellungen 2	Niederschrift (Teil 2, NIENEU22)
Elektroniker/-in [Energie und Gebäudetechnik] Gesellenprüfung – Berechnung	Lasche Einstellungen 3 Gesamtergebnis auf 30 / 70 setzen. Ergebnis für Prüfungsteil2 Teil A auf
Gesamtergebnis = Teil 1	51,43 % und Teil B auf 48,57 %
✓ diese Prüfung ist eine 'gestreckte' Prüfung	
- nicht bestanden, wenn	
Gesamtergebnis schlechter als 50,00 %	
Ergebnis Teil 1 schlechter als 0,00 %	
Ergebnis Teil 2 schlechter als 50,00 %	
- Regeln	
Regel für mündl. Prüfung keine Regel Notentabe	elle normal
Bei Anwendung der Sperrfachregelung wird die Note des zugehörigen Prüfun ☐ die Note des Sperrfaches	gsteils ersetzt durch

Deltawing Export - Export-Datenbanken generieren.

1. Module/Teilnehmer <u>– Verwalten der Prüfungsteilnehmer</u>

Prüflingen für den Teil 2 eine lfd. Nummer zuteilen (Lasche1 Teilnehmer) Prüflinge der Prüfung zuführen (Lasche3 manuelle Ermittlung) Prüflinge zulassen (Lasche4 Erfassungen)

2. Module/Erfassen der Punkte(Niederschrift)

Niederschrift – aller Prüflinge anlegen/löschen - aktuelle Prüfungen berechnen

Prüflinge anwählen, alles muss 0 Werte haben

3. Import-Export <u>– Export aller Prüfungsdaten(KH)</u> – <u>Exportieren im Netzwerk</u>

Pfad für Export einstellen z.B. C:\Programme\Win_GP\Escape\G2_38

Das Export-Tool in **Deltawing** erzeugt normalerweise 22 Dateien.

Folgende 12 Dateien sind zwingende Voraussetzung für das Einleseverfahren in das Bewertungsprogramm.

PHADRESS.DBF, PHBETRIE.DBF, PHLLROLL.DBF, PHPRBETE.DBF, PHPRNIED.DBF, PHPRTEIL.DBF

PHADRESS.FPT, PHBETRIE.FPT, PHLLROLL.FPT, PHPRBETE.FPT, PHPRNIED.FPT, PHPRTEIL.FPT

Deltawing schließen

GP-Bewertungsprogramm aufrufen – Daten für Teil 2 über die ESCAPE-Import-Schnittstelle zum jeweiligen Prüfungszeitraum importieren (vorhandene Prüflingsdaten werden ergänzt oder überschrieben, die alten Daten werden nicht gelöscht). Der Import-Vorgang muss nur noch einmal ausgeführt werden, wenn sich Daten, z.B. Prüfnummern, seit Teil 1 geändert haben (Protokoll beachten). - Prüferpunkte erfassen - Daten für Teil 2 über die ESCAPE-Export-Schnittstelle zum jeweiligen Prüfungszeitraum exportieren – jeweils 6 PZ* Datenbanken werden erzeugt (Protokoll beachten).

(Siehe Hilfe der Schnittstellen im Bewertungsprogramm)

Deltawing Import (richtige Prüfung anwählen)

Import-Export - Import der Noten(KH)




vorher Pfad für Import einstellen z.B. C:\Programme\Win_GP\Escape\G2_38 Folgende 6 Dateien sind zwingende Voraussetzung für das Einleseverfahren in **Deltawing.** PZPRBETE.DBF, PZPRNIED.DBF, PZPRTEIL.DBF PZPRBETE.FPT, PZPRNIED.FPT, PZPRTEIL.FPT


Module/ Erfassen der Punkte (Niederschrift)

Prüfling auswählen (Prüflingswerte müssen sichtbar sein)

- c) Niederschrift aktuelle Prüfung berechnen
- d) rechte Maustaste im Listfeld Neuberechnen / Niederschrift:Seitenansicht



Beispiel aus Teil 2. Nach dem Import und der Neuberechnung müssen die Prüferpunkte hier sichtbar sein.



Beispiel aus Teil 2. Hier mit Punkten der mündlichen Ergänzungsprüfung. Wenn alles richtig eingestellt wurde, sieht der obere Teil der Niederschrift dann so aus. (Ohne mündliche Ergänzungsprüfung)

12345 Testhausen Lehrzeit von 04.03.20		Ostenstr. 30 58239 Schwerte											
geb. am 10.01.1992	J9 D6 O1.	02.2012											
hat den Ausbildungsbe abgelegt.	ruf E lek tr	oniker/-ir	Fachric	htung: E	nergie u	nd Gel	bäudetech	nnik e	rlernt und d	ie Ges	ellenpri	ifung	
Ergebnis Teil 1									50,00		100	4	Х
Teil 2 der Gesellenpr	:üfuna		bewertu				E rre loù te				hs t-	Note	nich i zu wieder-
<u>'</u>	g	Prii ter 1		Printer 3			Punkte	Faktor	Punkte	Pti		_	holen 1)
Arbeitsaufgabe		0,88	0,88	88,0	264,0	0,70	184,80			210		2	1 1
Fachgespräch	77,0	77,0	77,0	231,0	0,30	69,30			90		3	1 1	
Kundenauftrag						254,10	2,50 635,25		750		2		
Kundenauftrag				84	1,70%			635,25	750		2		
	sch rifflich	66,0	66,0	66,0	198,0	2,00	396,00	1,25		per act millet	achdollch • m fh allch		
Systementwurf	-								495,00	750	50 1125	4	
	m (indlich					1,00							
	soli riffiloli	55,0	55,0	55,0	165,0	2,00	330,00						
Funktions-, Systemana	lyse -							1,25	412,50	750	1125	5 4	1 1
	m (a dlica					1,00							
	sek rifftlick			83,0	249,0	2,00	498,00						
Wiso +								1,00	498,00	600	900	2	1 1
	m (indlich					1,00							
Ergebnis Teil 2 dei	Geselle	nprüfu	ng: 84,	70 x 0	,42 + 6	6,93 x	0,58		74,34	1	00	3	
G esam terg eb nis	Teil	1: 50	× 00,0	40 % =	20,00				Tell 1 + Tell 2 64,60			4	
o esam tery en mis	Teil	2: 74	1,34 ×	60 % =	44,60	44,60				100		4	

Hier noch eine Niederschrift mit mündlicher Ergänzungsprüfung (achten Sie auf die max. Punkte).

12345 Testhausen		Ostenstr. 30 58239 Schwerte											
Lehrzeit von 04.03.2009	bis 01.	02.2012											
geb. am 10.01.1992													
nat den Ausbildungsberuf abgelegt.	E lek tr	on iker/- in	Fachric	htung: E	nergie u	nd Gel	bäudetech	nnik e	rlernt und d	ie Ges	ellenpri	ifung	
Ergebnis Teil 1									50,00		100	4	X
T-:: 0 d 0		Einzelt	oewertu	ngen			Erre loù te		Т	Нос	hs t-		nichi zu
Teil 2 der Gesellenprüft	ıng	Pirkite r 1	Printer 2	Printer 3	Simme	Fak tor	Pankte	Faktor	Punkte	Per		Note	holen 1)
Arb eitsaufgab e		0,88	0,88	88,0	264,0	0,70	184,80			210		2	
Fachgespräch	77,0	77,0	77,0	231,0	0,30	69,30			90 750		3		
Kundenauftrag						254,10	2,50	635,25			2		
Kundenauftrag					84	4,70%	<		635,25		750	2	
sc	i rittile i	49,0	49,0	49,0	147,0	2,00	294,00			es e act mills t	achdollah 1 m (h aliah		
Systementwurf	-							1,25	551,25	750	1125	5	
Ga yıchlungasusg leich M ((i dile i	49,0	49,0	49,0	147,0	1,00	147,00						
80	i rittilo i	45,0	45,0	45,0	135,0	2,00	270,00						
Funktions-, Systemanalyse	e -							1,25	585,00	750	1125	4	
sul Baschluß M. I	(i dilo i	66,0	66,0	66,0	198,0	1,00	198,00						
sc	i rittilo i	49,0	49,0	49,0	147,0	2,00	294,00						
Wiso	-							1,00	441,00	600	900	5	
au' Beach 165 M. I	(i dile i	49,0	49,0	49,0	147,0	1,00	147,00						
Ergebnis Teil 2 der G	e <i>s</i> e lle	nprüfu	ng: 84,	70 x 0,	,42 + 5	0,07 x	0,58		64,50	1	00	nich Desc	7n ư en
G es am terg eb nis	Teil	1: 50	× 00,0	40 % =	20,00				Tell 1 + Tell 2			ሰ/ዕክር	
G esam tergebnis		2: 64	,50 ×	60 % =	38,70	8,70			58,70	100		bestan den	

Achten Sie auf die Faktoren und die maximal erreichbaren Punkte gemäß der aktuellen Prüfung!

Wenn mündliche Prüfungen im Block B (Kenntnisprüfung) stattfanden, so gelten als Höchstpunkte die Punkte der umkreisten Spalte (schriftlich + mündlich). Sonst sind die Höchstpunkte in der Spalte (nur schriftlich) gültig.

Hinweis: Wenn Sie vor dem Import der Daten aus dem FEH-NRW-Bewertungsprogramm hier andere Werte hatten, so kontrollieren Sie die Wichtungsfaktoren und erzeugen Sie die 22 PH* Dateien erneut. Generieren Sie mit dem FEH-NRW-Bewertungsprogramm die PZ*-Dateien ebenfalls noch einmal. Importieren Sie diese erneut.

Zusammenhang: In der ESCAPE-Export-Datei PHPRNIED.DBF werden die Faktoren und die Max.Gewichtungen beim Neuberechnen der Niederschriften angelegt. Die Export-Schnittstelle im FEH-NRW-Bewertungsprogramm kopiert diese Datei unter dem Namen PZPRNIED.DBF und trägt dort die Prüferpunkte ein. Danach werden diese über den ESCAPE-Import (KH) wieder eingelesen. Jetzt müssen die Niederschriften erneut berechnet werden.

Wenn man die Prüferpunkte in ESCAPE-Deltawing nicht über die Import-Export-Schnittstellen, sondern manuell in der KH oder PA-Version erfassen möchte.

Stammdaten -Fächer

Im **Teil 1** den richtigen Wichtungsfaktor je Anforderung einstellen (Prüfungsabhängig) statt 1,00 z.B. **0,20; 0,40; 0,20; 0,10; 0,10**

Die zu erfassenden Punkte sind im Ausdruck des FEH-NRW-Bewertungsprogrammes mit *S für schriftlich gekennzeichnet.

Im **Teil 2** gelten die in der Verordnung festgelegten Werte **Teil A 0.36 (0.7; 0.3)**

Teil B 0,12; 0,12; 0,10.

Die zu erfassenden Punkte sind im Ausdruck des FEH-NRW-Bewertungsprogrammes mit *S für schriftlich und *M für mündlich (nur Teil 2) gekennzeichnet.

Eingabe:

Daten vom Ausdruck des FEH-NRW-Bewertungsprogrammes erfassen (mit Return bestätigen, Maus geht nicht).

Im Teil 1 werden nur die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung erfasst. Die situativen Gesprächsphasen sind Bestandteil der schriftlichen Prüfung.

Im Teil 2 werden im Block B (Kenntnisprüfung) ggf. die mündlichen Ergänzungsprüfungen separat erfasst.

mit rechter Maustaste in das Fenster klicken **Neuberechnen** (Checkbox sofort berechnen auf Lasche Fächer reicht nicht) dann **Niederschrift-Seitenansicht**